

GESTION DES EXCRETA EN HAD

Risque de contamination
de la tenue professionnelle ET de l'environnement



LES FONDAMENTAUX :

- 1 Réaliser une **hygiène des mains** avant et après le port de gants.



- 2 Porter des **gants et un tablier** imperméable pour :

- Change, toilette ...
- Transport de seau, bassin ou urinal souillé.
- Vidange d'une poche à urines.
- Entretien du matériel souillé.



Si risque de projections majeures, porter un **masque et des lunettes** de protection et remplacer le tablier par une **surblouse** à manches longues.



- 3 Nettoyer rapidement les dispositifs souillés avec un détergent/désinfectant (d/D).



Normes lingettes d/D

- NF EN 16615
- NF EN 14476 +A2

Normes d/D par immersion

- NF EN 13727
- NF EN 13624 *Candida albicans*
- NF EN 14348
- NF EN 14476 + A2

En cas de ***Clostridioides difficile***, utiliser un d/D sporicide (NF EN 17126) ou, après nettoyage, désinfecter par trempage pendant 10 mn, dans une solution d'eau de javel à 0,5%.

- 4 Eliminer les EPI immédiatement après le soin souillant, mouillant.

- 5 Les seaux, bassins, urinaux propres :
- Sont stockés dans les WC,
 - Ou déposés à proximité du patient sur un support dédié.

PATIENTS CONTINENTS :

Privilégier l'utilisation de sacs protecteurs de seau/bassin plutôt que la vidange dans les toilettes. Après fermeture, les sacs protecteurs sont éliminés dans les **DASND** (déchets d'activités de soins non dangereux) et les seaux/urinaux sont nettoyés/désinfectés.

En absence de sacs protecteurs, gestion des contenants (seau, bassin, urinal souillés) :

- Les transporter jusqu'aux toilettes avec un couvercle.
- Vider le contenu avec précaution dans les toilettes, abattant relevé.
- Rincer le contenant à l'eau.
- Vider de nouveau dans les toilettes.
- Eliminer les matières restantes avec du papier toilette.
- Abaisser le couvercle des WC et tirer la chasse d'eau.
- Nettoyer le contenant avec une lingette ou un essuie-main imprégné de détergent/désinfectant (d/D).
- Nettoyer/désinfecter abattant, couvercle, chasse d'eau, interrupteur, poignées des WC.



Nettoyer l'urinal au moins 1/jour par immersion dans un seau avec une solution de **d/D**.

Si plusieurs WC au domicile, en dédier un à la vidange des *excreta*.



PATIENTS INCONTINENTS :

Gestion des protections

- Eliminer les protections souillées dans les **DASND**.
- En cas de diarrhées avec infection avérée ou en cas de suspicion d'infection, emballer la protection dans un sac fermé et l'éliminer dans les déchets d'activités de soins à risque infectieux (**DASRI**).

